

掃描相片



第 1 步：準備掃描儀

- 確保掃描儀已開機。如果銀色「開始」（Start）按鈕附近的燈是綠色的，則表示掃描儀已開啟。



- 如果沒有電源指示燈，請按灰色電源按鈕一次。電源按鈕位於掃描儀正面的左下方。



- 提起蓋子，用防靜電布輕輕清潔掃描儀玻璃面板。


第 2 步：開啟 Epson Scan

- 將 USB 儲存裝置連接到 USB 集線器。

- 從屏幕底部 Dock 欄中選取 **Epson Scan** 軟體。



- **Epson Scan** 將打開此處顯示的視窗。




第 3 步：放置相片

- 僅從相片的邊緣拿取相片，以避免留下指紋。
- 將相片朝下放置在掃描儀玻璃面板上，並將其與左上角的箭頭對齊，注意不要刮傷掃描儀玻璃面板。
- 你可以一次在掃描儀玻璃面板上放多張相片，只需確保邊緣之間有足夠的空間，以便掃描儀可以區分它們。
- 關上蓋子。

第 4 步：設定和預覽

- 在 **Epson Scan** 中，將「掃描設定」（Scan Settings）保留在「未選擇」（Not Selected）。
- 「模式」（Mode）應設為「相片模式」（Photo Mode）。



- *可選*：你可以選擇「進階設定」（Advanced Settings）以對相片做出更詳細的決定。如果你不熟悉掃描軟體，我們建議你不要使用這些設定。
- 「文件來源」（Document Source）應設為「掃描儀玻璃面板」（Scanner Glass）。「文件類型」（Document Type）應為「反光」（Reflective）。
- 在「圖像類型」（Image Type）下，對彩色圖像使用「24 位元色彩」（24-bit color）。對於黑白圖像，請使用「16 位元灰度」（16-bit grayscale）。
- 使用下表確定以「每英吋點數」（DPI）為單位的建議「解析度」（Resolution）：

長邊	建議的 DPI
10 英吋或更長	400 DPI
7 英吋	600 DPI
4 英吋	800 DPI
小於 4 英吋	1200 或更高

- 將「掃描品質」(Scanning Quality) 設為「標準」(Standard)，或選擇「高質」(High) 以獲得更高質量的圖像和更大尺寸的文件。

Document Source: Scanner Glass

Document Type: Reflective

Image Type: 24-bit Color

Resolution: 600 dpi

Scanning Quality: Standard


- 雖然你可以使用「色彩管理」(Color Management) 來調整圖像的色彩，但我們建議你將這些設定保留為預設值。
- 選取「圖像格式」(Image Format)、JPEG 或 TIFF。TIFF 使用更多記憶體，但如果你需要在 Photoshop 或其他相片編輯軟體中調整圖像大小，可以防止圖像損失。
- 使用「文件名稱」(File Name) 為文件指定唯一的名稱，以描述文件的內容，例如：“BirthdayParty1988”。
- 使用「文件夾」(Folder) 選取儲存裝置，以便將掃描的圖像儲存在那裡。

Image Format: TIFF

File Name: img0002.tif

Folder: Desktop

- 最後，選擇「預覽」(Preview) 以建立圖像的初步掃描。你應該聽到掃描儀在運作。請稍等片刻。
- 畫面會顯示掃描圖像的預覽畫面。
- 若要查看圖像的縮圖，請確保選取了視窗頂部「縮圖」(Thumbnail) 選項旁的方塊。
 - 注：如果未選取「縮圖」(Thumbnail) 選項，則必須手動選取「預覽」(Preview) 圖像中要掃描的區域。
- 如果圖像的邊緣被自動產生的縮圖預覽切掉，請取消選取「縮圖」(Thumbnail) 選項。
 - 在彈出視窗中按一下「是」(Yes)。
 - 如有需要，請使用「縮圖」(Thumbnail) 下方的旋轉工具調整圖像的方向。
 - 使用遊標手動選擇所有圖像的邊緣。



第 5 步：掃描

- 如果要更改任何內容，請返回**第 4 步**開頭以調整設定，然後在最終完成掃描之前再次選取「預覽」(Preview) 以檢視圖像。如果圖像預覽顯示正確，請選取「掃描」(Scan) 以完成圖像。
- 等待掃描儀完成其任務。這個過程可能耗時一到兩分鐘的時間。
- 隨即彈出包含儲存圖像文件夾的視窗。如果你之前沒有這樣做，你可以選擇文件並在此時重新命名。
- 從掃描儀玻璃面板上取出相片。
- 如果你有更多相片需要掃描，請返回 **Epson Scan** 並從 **第 3 步**重新開始。

第 6 步：完成並退出

- 請確認文件已儲存至 USB 儲存裝置。
- 將裝置的磁碟圖像拖曳至桌面底部的彈出圖標「垃圾桶」(trash can)，即可安全地從電腦彈出裝置。或者，你可以按一下磁碟機，然後選取「文件」(File) → 「彈出」(Eject)。

別忘了你的相片和儲存裝置！

