


如何格式化與 PC 和 Mac 兼容的 USB 磁碟機

警告：格式化時，磁碟機的內容將被永久刪除。
格式化之前，請確保備份好檔案。

個人電腦（PC）使用說明


第 1 步：連接外置磁碟機

- 將要格式化為通用 Mac/Windows 磁碟機的 USB 儲存裝置插入 Windows 電腦。
- 如果 Windows 表示無法識別磁碟機（而且你已備份磁碟機上的所有資料），請按一下「格式化磁碟」（Format Disk），然後跳至第 3 步。



第 2 步：選擇要格式化的磁碟機



- 如果 Windows 辨識磁碟機，請開啟「文件瀏覽器」（File Explorer），然後導覽至「本機」（This PC）。
- 在「裝置和磁碟機」（Devices and Drives）列表中，右鍵按一下要用作通用磁碟機的 USB 磁碟機，然後從列表中選取「格式化」（Format）。



- **警告：** 請務必選取要格式化的磁碟機，否則可能會意外清除重要資料。

第 3 步：格式化磁碟機

- 在顯示的「格式化」(Format) 視窗中，按一下標記為「文件系統」(File system) 的下拉式菜單，然後選取「exFAT」。
- 然後，在「磁碟區標籤」(Volume Label) 方塊中輸入磁碟機名稱，然後按一下「開始」(Start)。
- 你會看到一條提示，提醒你即將丟失要格式化的磁碟上的所有資料。如果你已準備好，請按一下「確定」(OK)。
- **警告：** 你即將永久失去磁碟機上的所有資料。格式化會完全擦除磁碟機。請確保 USB 磁碟機為空白或已備份要儲存的任何資料。
- 當你看到「格式化完成」(Format Complete) 視窗時，按一下「確定」(OK)。
- 下次開啟「文件瀏覽器」(File Explorer) 時，你會在「裝置和磁碟機」(Devices and Drives) 清單中看到格式化的 USB 磁碟機。你可以像往常一樣將資料複製到磁碟機，也可以在 Mac 上讀取和寫入磁碟機。






Mac 電腦說明

第 1 步：連接外接磁碟機

- 將要格式化為通用 Mac/Windows 磁碟機的 USB 磁碟機插入 Mac 電腦。


第 2 步：開啟「磁碟工具程式」（Disk Utility）

- 從應用程式（Applications）> 工具程式（Utilities）> 磁碟工具程式（Disk Utility），開啟「磁碟工具程式」（Disk Utility）
 - 你也可以按鍵盤上的控制鍵（Command）+ 空格鍵（Spacebar），使用 Spotlight 開啟「磁碟工具程式」（Disk Utility）。輸入“disk utility”，然後點擊一下「磁碟工具程式」（Disk Utility）圖標。




第 3 步：格式化磁碟機


- 開啟「磁碟工具程式」（Disk Utility）時，請查看側邊欄。
- 在 **External**（外部）部分中，選取要格式化的 USB 磁碟機。
- **警告：**三重檢查你是否已在「磁碟工具程式」（Disk Utility）清單中選取剛剛連接的磁碟機。那個磁碟機上的所有資料都即將被抹除




- 選取 USB 磁碟機後，按一下視窗頂部附近工具列中的「清除」（Erase）。



- 在顯示的彈出視窗中，在「名稱」（Name）方框中輸入 USB 磁碟機的名稱。
- 按一下標記為「格式化」（Format）的下拉式菜單。
- 從選項清單中選取「ExFAT」。



- **警告：**在按一下「清除」（Erase）之前，請確保你要格式化的 USB 磁碟機是空的，或者其上的資料已備份。完成此步驟後，磁碟機上的所有資料都將丟失。
- 按一下「清除」（Erase）以格式化磁碟機。
- 完成後，按一下「完成」（Done），你的磁碟機將被格



式化，以便在 Mac 和 PC 上使用

