


轉移到錄音帶



第 1 步：開啟卡式磁帶錄音座

- 請確認錄音座已開啟。
 - 電源按鈕位於錄音座左下方。
 - 按下按鈕，當燈亮時，表示錄音座已開啟。


第 2 步：放入磁帶

- 按下錄音座 1 左側的「彈出」（EJECT）按鈕。這將自動打開錄音座。
- 請勿使用右側的錄音座 2。
- 卡式磁帶通常有兩面。「第 1 面和第 2 面」或「A 面和 B 面」從第 1 面或 A 面開始。
- 將磁帶側面朝下插入卡帶。
- 倒帶。


第 3 步：打開 GarageBand

- 關閉 Mac 上所有打開的程式（如有）。
- 點擊屏幕底部 dock 欄的 **GarageBand** 圖標。
- **GarageBand** 將打開以下屏幕：






- 打開「詳情」（Details）面板，如果尚未打開的話，以確認以下設定：
 - Input Device（「輸入裝置」）設定為 USB AUDIO CODEC（「USB 音訊轉碼器」）
 - Output Device（「輸出裝置」）設定為（建議的）「外置耳機」（External Headphones）或「內置輸出」（Built-in Output）。
- 點選「選取」（Choose）。
- 移至下一個屏幕上，點擊「使用麥克風或即時輸入錄音」（Record using a microphone or live input）。




- 在「詳情」（Details）面板的「輸入」（Input）下方，選取「輸入 1 + 2」（Input 1 + 2）。這些是錄音帶的左聲道和右聲道。
- 確保勾選側邊的「我想在播放和錄音時聽到我的樂器」（I want to hear my instrument as I play and record）選框。
- 點擊「創建」（Create）。

第 4 步：測試錄音


- **GarageBand** 將打開一個空的錄音項目視窗。
 - 如果打開的曲目中已經有錄音資料，只需點擊音波，然後點擊「刪除」（Delete）即可。



- 在視窗的中上部分，確保「計入」（Count In）和「節拍器」（Metronome）選項已關閉。你可以點擊圖標本身或按 K 鍵以切換節拍器。按 Shift-K 鍵將切換「計入」（Count In）選項。




關




開

- 請務必倒帶。
- 在 **GarageBand** 視窗的左下角，確保在「錄音設定」（Recording Settings）中已打開「監控」（Monitoring）。如果方框為橘色，則表示「監控」（Monitoring）已開啟。



- 點擊 **GarageBand** 中的「錄音」(RECORD) (●)
- 按下磁帶錄音座上的「播放」(PLAY)。
- 確保你能看到被擷取的声波。
- 注：如果你收到有關偵測到回授的錯誤訊息，請選擇「無回授保護」(No Feedback Protection) 以繼續你的錄音項目。如果選取「關閉顯示器」(Monitor Off)，你將無法在擷取錄音時聽到錄音。



- 點擊擷取的測試錄音以反白顯示，然後按「刪除」(Delete) 鍵。
- 按「返回」(Return) 鍵將播放指針移至曲目開頭。播放指針是顯示曲目中當前播放位置的一條垂直線。


第 5 步：擷取並編輯錄音

- 倒帶。
- 點擊 **GarageBand** 中的「錄音」(RECORD)。
- 按下磁帶錄音座上的「播放」(PLAY)。
- 等到磁帶錄音完成，然後先在 **GarageBand** 中按「停止」(STOP)，然後如果磁帶仍在播放，請按「停止」(STOP)。
- 要剪切錄音的末端，請點擊曲目聲波上方的數字 *正* 下方區域，將播放指針放置在要剪切的位置。



- 位於適當區域時，游標將變為雙箭頭<>。

不在此處！---

點擊此處---->




- 你可以透過調整屏幕右上角的水平縮放來放大或縮小曲目的聲波。



- 當你將播放指針放置在要修剪的位置時，請轉到「編輯」(Edit) → 「在播放指針處拆分區域」(Split regions at Playhead)。
- 曲目將分成多個部分。
- 點擊要刪除的區域，然後按「刪除」(Delete) 鍵。
- 如有必要，點擊並將已修剪的錄音拖曳到曲目開頭。


第 6 步：將文件匯出至儲存裝置

- 將儲存裝置連接到 USB 集線器。
- 轉到 Share (「分享」) → 「將歌曲匯出到磁碟」(Export Song to Disk)。



- 在下一個屏幕中，你可以命名曲目、選擇文件格式，以及選擇文件品質。
 - 在「另保存」(Save As) 中，為曲目指定描述其內容的獨特名稱。
 - 使用「儲存位置」(Where) 下拉式菜單選取儲存裝置。

- 使用 AAC 或 MP3 格式。AAC 格式的品質要好得多，但文件會比較大。僅當你計劃稍後進一步編輯文件時，才使用 AIFF 格式。
- 使用「高」（High）或「最高品質」（Highest Quality）



- 選取 **Export**（匯出）。

第 7 步：完成並退出

- 按磁帶錄音座上的「彈出」（Eject）以取出磁帶。
- 請確認文件已儲存至 USB 儲存裝置。
- 移至 Finder 並將其磁碟圖像拖動到位於屏幕底部 Dock 欄的彈出圖標，以安全地彈出存儲設備；或者，點擊磁碟並選擇「文件」（File）→「彈出」（Eject）。

別忘了你的磁帶和儲存裝置！

