Cómo formatear una unidad USB compatible con PC y Mac

ADVERTENCIA: El contenido de la unidad se borrará permanentemente al formatear. **Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus archivos antes de formatear la unidad.**

Instrucciones para PC

Paso 1: Conecte la unidad externa

- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB que quiere formatear como unidad universal para Mac/Windows a su equipo con Windows.
- Si Windows le indica que no reconoce la unidad (**y ya hizo una copia de seguridad de los datos que contiene**), haga clic en "Format disk" (Formatear disco) y continúe con el

🔲 Microsof	ft Windows	×
You need you can u	to format the disk in dri ise it.	ive D: before
Do you want	t to format it?	
	Format dis	k Cancel
	T	

Paso 2: Seleccione la unidad a formatear

- Si Windows reconoce la unidad, abra el **File Explorer** (Explorador de archivos) y navegue hasta **This PC** (Este equipo).
- En la lista de Devices and Drives (Dispositivos y unidades), haga clic derecho en la unidad USB que quiere usar como unidad universal y seleccione "Format" (Formatear) de la lista.



Página 1 de 5

• **ADVERTENCIA:** Asegúrese de seleccionar la unidad que desea formatear, o puede borrar accidentalmente datos importantes.

Paso 3: Formatee la unidad

- En la ventana **Format** (Formato) que aparece, haga clic en el menú desplegable denominado **File system** (Sistema de archivos) y seleccione "exFAT".
- A continuación, escriba un nombre para la unidad en el cuadro Volume Label (Etiqueta de volumen) y haga clic en "Start" (Iniciar).
- Verá un recordatorio de que está a punto de perder todos los datos del disco que va a formatear. Si está listo, haga clic en "OK" (Aceptar).
- **ADVERTENCIA:** Está a punto de perder permanentemente todos los datos de la unidad. Al formatear se borra la unidad **por completo**. Asegúrese de que la unidad USB esté vacía o de haber realizado una copia de seguridad de los datos que desea guardar.

Capacity:		
29.5 GB	~	
File system		
NTFS	×	
NTFS FAT32 (Default)		
exFAT		-
Restore device defaults		
Restore device defaults Volume label Transfer		
Restore device defaults Volume label Transfer Format options]	
Restore device defaults Volume label Transfer Format options Quick Format		
Restore device defaults Volume label Transfer Format options Quick Format		
Restore device defaults Volume label Transfer Format options Quick Format		
Restore device defaults Volume label Transfer Format options Quick Format		
Restore device defaults Volume label Transfer Format options Quick Format		

- Cuando aparezca la ventana **Format Complete** (**Formato completo**), haga clic en "OK" (Aceptar).
- La próxima vez que abra el File Explorer (Explorador de archivos), verá la unidad USB formateada en la lista de Devices and Drives (Dispositivos y unidades). Puede copiar datos a la unidad como lo haría normalmente, y la unidad también se podrá leer y escribir en una Mac.





Instrucciones para Mac

Paso 1: Conecte la unidad externa

• Conecte la unidad USB que quiere formatear como unidad universal para Mac/Windows a su Mac.

Paso 2: Abra Disk Utility (Utilidad de discos)

- Abra **Disk Utility** (Utilidad de discos), desde Applications > Utilities > Disk Utility (Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de discos).
 - También puede usar Spotlight para abrir la Utilidad de discos pulsando Comando
 + barra espaciadoraen su teclado. Escriba "Disk utility" (utilidad de discos) y, a continuación, haga clic en el ícono de Disk Utility (Utilidad de discos).



Paso 3: Formatee la unidad

• Cuando se abra **Disk Utility** (Utilidad de discos), mire la barra lateral.

- En la sección External (Externos), seleccione la unidad USB que quiere formatear.
- **ADVERTENCIA:** Compruebe nuevamente que seleccionó la unidad que acaba de conectar en la lista de Disk Utility (Utilidad de discos). Todo lo que hay en ese disco

•••	⊡
Internal	
🗸 🖂 Macintosh HD	
🖨 com.apple.os.update-F8	USB External Physical
🖨 Data	
External	
A Mac Drive 🔺	
22 () () () () () () () () () (Used
	116.2 MB

está a punto de borrarse.

• Tras seleccionar la unidad USB, haga clic en "Erase" (Borrar) en la barra de herramientas

□	+ − ¥ Volume First	aid Partition	6⇒ Ŭ Erase Festore	Unmount	(i Inf
Mac Dr USB External	ive Physical Volume • Ma	ac OS Extende	ed Gurn	31.68 GB	
Mac Dr USB External	ive Physical Volume • Ma	ac OS Extende	ed Usurn	31.68 GB	

situada cerca de la parte superior de la ventana.

- En la ventana emergente que aparece, escriba un nombre para la unidad USB en el cuadro Name (Nombre).
- Haga clic en el menú desplegable denominado Format (Formato).
- Seleccione "exFAT" de la lista de opciones.
- Security Options... 116.2 MB • **ADVERTENCIA:** Antes de hacer clic en "Erase" (Borrar), asegúrese de que la unidad USB que esté formateando esté vacía o de que se haya realizado una copia de seguridad
 - de los datos que contiene. Después de este paso, se perderán todos los datos de la unidad.
- Haga clic en "Erase" (Borrar) para formatear la unidad.

	rase "N rasing "N an't unde	Mac Drive"? Mac Drive" will perma this action.	nently erase all data st	ored o	in it. You	
	Name:	Transfer				
F	ormat:	ExFAT		٢		USB External Phy
Security Op	otions		Cancel		Erase	-
	lead		116.2 MB	Dev	CO.	

APES

Erase

Erasing can't u

Nam

Format

APFS (Encrypted)

MS-DOS (FAT)

APFS (Case-sensitive)

APFS (Case-sensitive, Encrypted)

Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled)

Cancel

Erase

Mac OS Extended (Journaled)

Página 4 de 5

• Cuando termine, haga clic en "Done" (Terminado), y su unidad se formateará para usarla tanto en Mac como en PC

•

